

?????????? ????


Пошаговая видеоинструкция по настройке раздела ЭДО для отправки электронных документов УПД:

<https://rutube.ru/video/9fc26ddb8b1c5414a040e55ec39985b9/>

Важно: На данный момент в Диадок принимаются и отправляются только документы УПД. В СБИС принимаются только документы УПД, отправка поддерживает два вида документов - УПД и Счет покупателю.

В разделе «Настройки ЭДО» необходимо установить необходимые параметры согласно вашим бизнес-процессам. В инструкции описан пример на основе выбора оператора "Диадок". Настройки для других операторов практически идентичны. Если у других операторов какой либо пункт отсутствует - это означает, что данный оператор его не поддерживает.

Первый шаг - Выбрать основного оператора по умолчанию Диадок или СБИС и сохранить результат (кнопка "Сохранить" в правом верхнем углу).



Настройка генерации xml для оператора ЭДО

Рекомендуется использовать настройку по умолчанию "Получать из МС". В этом случае в ЭДО будет отправлен формат xml идентичный сформированному xml в документе отгрузки средствами Моего Склада.

КАССА ЭДО ТСД DATAMOBILE

Выбор основного оператора

Выберите основного оператора исходящих документов ЭДО

ДИАДОК

Система генерации XML для ЭДО

Получать из МС

При необходимости коррекции документа, можно выбрать значение "Получать из ЭДОК". В этом случае появится возможность:

- выбор заполнения кода товара значениями из карточки товара в МС "Код", "Артикул" или "Код +Артикул"
- выбор вариантов заполнения строки 8 УПД "основание передачи"
- корректное заполнение строки 5 УПД "К платежно-расчетному документу" (будут перечислены все платежные документы на момент формирования отгрузки)

КАССА ЭДО ТСД DATAMOBILE

Выбор основного оператора

Выберите основного оператора исходящих документов ЭДО

ДИАДОК

Система генерации XML для ЭДО

Получать из ЭДОК

В поле код товара выгружать

Строка 8 УПД "Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)"

Заполнение строки 5 в УПД "К платежно-расчетному документу"

Важно: Выбор значения "Получать из Диадок" использовать нельзя, т.к. поддерживается только на старых версиях приложения с индивидуальными настройками.

Второй шаг: Настроить контрагентов (пример)

- Создать дополнительное поле типа «флажок» (значок «плюс» справа) или выбрать из уже имеющихся. При заполнении данного поля = Да (чекбокс отмечен), данный контрагент будет участвовать в обмене данными через «Диадок». В противном случае этому контрагенту документы через ЭДО направляться не будут.

- Выбрать или создать статус для контрагента после подтверждения всех приглашений. Обмен документами в ЭДО «Диадок» возможен только в том случае, если ваш контрагент принял от вас приглашение на обмен. Если он его отклонил, то направлять документы в его адрес невозможно.
- Выбрать или создать статус для контрагента, если приглашения отклонены.
- Выбрать или создать статус для контрагента после отправки приглашений.
- Время ожидания приглашений (при превышении изменится статус на отклоненный) – усредненное значение, рекомендуем оставить без изменения. По истечении данного времени приглашение будет считаться непринятым.

Настройка

≡ МОЙ СКЛАД
≡ ПРАЙС-ЛИСТ
≡ КАССА
≡ ЭДО
≡ ТСД
≡ DATAMOBILE

Настройки контрагентов

(Доп. поле) Ведётся работа через Диадок

Ведётся работа через Диадок
✕ ▾
+

Статус контрагента после подтверждения всех приглашений

Приглашения приняты
✕ ▾
+

Статус контрагента приглашения не приняты

Приглашения не приняты
✕ ▾
+

Статус контрагента приглашения отправлены

Приглашения отправлены
✕ ▾
+

Время ожидания принятия приглашений (в часах)

168
✕

Третий шаг: Настройка для приема входящих документов

- Для автоматического импорта документов из Диадока и СБИС необходимо активировать флажок. Если отключить, то документы из «Диадок» поступать не будут.
- Интервал импорта документов основного оператора. Минимальное значение 15 минут. Рекомендуем оставить значение по умолчанию.
- Дата, с которой начинать импорт документов. Укажите дату, с которой необходимо загружать документы в МойСклад из «Диадок». Ограничение по дате составляет 90 дней с даты установки приложения. Если вам необходимо загрузить документы

за период более 90 дней до даты установки приложения, напишите об этом в поддержку на support@am4u.ru

Настройки входящих документов

Импорт входящих документов включен

Интервал импорта входящих документов из выбранного основного оператора ЭДО (в минутах)

60



Дата, с которой начинать импорт документов



ЗАПУСК ИМПОРТА

Не запускалось

Четвертый шаг: Настройка отгрузок для Диадок (пример)

Важно: Формирование УПД зависит от того, был ли создан на основании документа «Отгрузка» документ Счет- фактура выданный. Если был создан, то в «Диадок» будет выгружен документ УПД со статусом "1", в противном случае УПД со статусом "2".

Примечание: быстрая отправка документа в реальном времени доступна через виджет приложения в документе отгрузки.

- Статус отгрузки для отправки в «Диадок». При выставлении данного статуса у документа «Отгрузка» (равного тому, который указан в этой настройке), будет производится выгрузка в «Диадок» по расписанию. Статус можно выбрать из уже имеющихся в документах отгрузки, либо создать новый.
- Статус отгрузки при успешной отправке документа в Диадок.
- Статус отгрузки при ошибке в отправке документа в Диадок.
- Отметить «Прикреплять сформированный xml» при необходимости – если вам необходимо сохранять отправляемый в Диадок документ в оригинальном формате xml, можно отметить данную опцию, и он будет прикреплен к документу отгрузки в МС.
- Отметить «Получать печатную форму из ЭДО» при необходимости (опция в стадии доработки).
- Настроить расписание по времени плановой отправки отгрузок в Диадок по статусу. Если в адрес одного контрагента подготовлено несколько отгрузок, то они все будут объединены в один документ «черновик» для отправки.
- «Количество документов в пакете» усредненное значение, рекомендуем оставить по умолчанию, некорректное значение может привести к блокировке отправок.
- Настройка расписания отправки отгрузок по статусу оператору ЭДО
- Остальные настройки рекомендуем оставить по умолчанию.

Настройки отгрузок для ДИАДОК

Статус отгрузки для отправки в Диадок

Отправить в Диадок



Статус отгрузки после успешной отправки в Диадок

Успешно отправлено в Диадок



Статус отгрузки при ошибке отправки в Диадок

Ошибка отправки в Диадок



Прикреплять сформированный xml к отгрузке в МС

Получать печатную форму из ЭДО

Время отправки отгрузок в Диадок по статусам

Время

23:00



-

Время

06:15



-

[+ ДОБАВИТЬ ВРЕМЯ](#)

Количество документов в пакете

10



Пятый шаг: Сопоставление статусов «Диадок» со статусами в МоемСкладе (пример).

Вы можете сопоставить статусы, которые должны присваиваться документу «Отгрузка» в случае достижения соответствующего статуса в «Диадок». Это поможет вам отслеживать по статусам документа «Отгрузка» без посещения личного кабинета «Диадок». Статусы заранее должны быть созданы в разделе «Отгрузки»

Важно! После выгрузки документов в «Диадок» и до завершения документооборота, менять статус документу «Отгрузка» в ручном режиме или иными сценариями не рекомендуется.

Дополнительное поле типа "флажок" (чекбокс) «Отправка через ЭДО» - информационное поле. Проставляется приложением при отправке или изменении документа отгрузки, при условии что установлена связь между организациями и документ можно отправлять в Диадок. По данному полю можно фильтровать список отгрузок.

Сопоставление статусов отгрузок в Диадок и МС

Документ выгружен в Диадок

Успешно отправлен по ЭДО



Некорректная подпись отправителя

Ошибка отправки по ЭДО



Подписан и отправлен получателю



Подписан получателем

Проведена



Отказ от подписи получателем

Отменен



Документооборот завершен



Аннулирован

Отменен



Удалён в Диадок



(Доп. поле) Отправка через ЭДО



Шестой шаг: Настройка формирования xml для оператора Диадок

- Определить, какой идентификатор товара выгружать из МС (код или артикул товара).
- Определить, откуда брать значения реквизитов контрагентов - из карточки контрагента или из базы ЕГРЮЛ. В первом случае все реквизиты контрагента в МС (включая поле «Регион») должны быть корректно заполнены, иначе Диадок отклонит документ.

- Выбрать опцию «Передача маркированной продукции в объемно-сортовом разрезе учета», только если вы используете ОСУ.
- Выбрать печатный шаблон отгрузки, из которого подставлять ГТД. Рекомендуем использовать встроенный шаблон УПД с прослеживаемостью в МС. Использование некорректно сверстанного кастомизированного шаблона может привести к ошибкам.

Настройки формирования xml для оператора ДИАДОК

Источник данных контрагента

Данные из карточки контрагента в МС



Передача маркированного товара в объёмно-сортированном разрезе учёта

Шаблон отгрузки, из которого подставлять ГТД

УПД



Версия #9

Владислав Б. создал 2026-02-19 12:58:11 UTC

Владислав Б. обновил 2026-03-25 10:33:54 UTC