

???????????? ? DATAMOBILE

Введение : Для работы с терминалом сбора данных через DataMobile нам потребуется

- программа МойСклад с установленным модулем ЭДОК
- терминал сбора данных (ТСД), на который будет установлена операционная система Android.
- программа DataMobile, которая устанавливается на терминал сбора данных и через который будет происходить непосредственное выполнение всех задач по работе с документами на складе, по работе с первичкой
- регистрация ТСД и лицензии DataMobile в облачном сервисе DemCloud, для управления ими централизованно и удаленно
- установка и настройка FTP сервера


Установка DMCloud

Инструкция <https://docs.data-mobile.ru/dmcloud/instruktsiya/>

Видеоинструкция на Rutube <https://rutube.ru/video/68d7e8d2c1295eb304b329008afabe30/>
тайминг 02:15-02:30

Начните с первого шага, установите dmcloud, для этого нужно зарегистрироваться на сайте DataMobile и, после регистрации, авторизоваться в личном кабинете. После того как вы зарегистрировались в dmcloud, вам необходимо установить на терминал сбора данных программное обеспечение DataMobile. Программное обеспечение DataMobile работает 14 дней в демонстрационном режиме. Это полный функционал, вы можете его попробовать, посмотреть подходит ли вам эта программа и, если подходит, продолжить работать с ней.

Так выглядит личный кабинет dmcloud, здесь вы можете увидеть свои устройства, либо добавить устройства, а также увидеть свои лицензии, которые используете в вашей организации. Для добавления устройства нужно нажать на профиль и здесь получить пинкод подтверждения для добавления устройства. Более подробную инструкцию смотрите в dmcloud и в видео на эту тему.



Установка Datamobile на ТСД

Подробная инструкция на сайте разработчика: <https://docs.datamobile.ru/datamobile/instruktsiya/mobilnoe-po/ustanovka/>

На странице инструкции доступен чат для связи с технической поддержкой разработчика.

Видеоинструкция на Rutube <https://rutube.ru/video/68d7e8d2c1295eb304b329008afabe30/>
тайминг 02:30-02:53

Настройка ФТП обмена

Пошаговая видеоинструкция на Rutube

<https://rutube.ru/video/f5ee00be64e04c9fe3452304e25348e6/>

После установки DataMobile на ТСД, необходимо произвести настройку подключения FTP для возможности работы с Моим Складом согласно приведенной видеоинструкции. После подключения ТСД к FTP серверу, необходимо перейти в решение ЭДОК для дальнейшей настройки.

Настройка приложения ЭДОК в МойСклад

На странице приложения "Интеграции" - "DataMobile" внести данные в блок "Настройка FTP доступа для обмена", сохранить результат (кнопка "Сохранить" в правом верхнем углу страницы) и проверить соединение с FTP по кнопке "Проверить подключение".

Показатели Закупки Продажи Товары Контрагенты Склад Деньги Розница Онлайн-торговля Производство Задачи Решения

Э+Д=ОК [Посмотреть инструкцию](#)

Настройки приложения

- ИНСТРУКЦИЯ
- ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
- ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ НА СКЛАД
- ЗАКАЗ ИЗ ПРАЙС ЛИСТА
- ОТПРАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- ЗАГРУЗКА НОМЕНКЛАТУРЫ
- АРМ ПРИЛОЖЕНИЯ
 - ИНТЕГРАЦИИ**
 - НАСТРОЙКА

Интеграция

ЭНТЕРА ДИАДОК СБИС ЧЗ **DATAMOBILE**

Статус: Не заполнены поля обмена

Настройка FTP доступа для обмена

IP адрес или название HOST
98.222.78.30

Порт подключения
21

Имя пользователя
admin

Пароль
.....

ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В блоке "Список ТСД" нажмите кнопку "Обновить данные ТСД". Программа проверит все подключенные терминалы сбора данных и они появятся у вас в списке.

Для настройки терминала вам необходимо нажать кнопку редактирования и указать необходимые данные.

Пошаговая видеоинструкция <https://rutube.ru/video/68d7e8d2c1295eb304b329008afabe30/>
тайминг 05:17-07:25

Терминал активен, если он активно используется для получения заданий, то галочка должна стоять обязательно. Если этот терминал используется в режиме автономном, то есть когда на нем создаются документы и отправляются в мой склад, а задания из моего склада не получают, то эту галочку нужно снять. В этом случае терминал будет работать в режиме отправки документов из ТСД в мой склад и не получать задания. Также вы можете привязать терминал к какому-либо из складов, либо не привязывать и соответственно он будет доступен на всех складах.







Типы направлений, по которым нужно будет присылать задания на данный терминал - модуль ЭДОК позволяет отправлять задания из моего склада на подбор или размещение товара.

- Подбор товара это когда у нас выполняются любые действия связанные с получением товара на нашем складе и передачей этого товара контрагентам.
- Размещение соответственно это когда мы принимаем товар от наших контрагентов и размещаем на нашем складе.

Список ТСД

Колонки

ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ ТСД

Номер ТСД	Наименование	Комментарий	Склад	Активность	Документы по заданию	Действие
AQFD5B8C4D95807C2A			Лицензионный	✗	Размещение	 
Q082332610177				✗		 
AQ7D02687EE65576B6				✓	Размещение, Подбор	 

В блоке "Список пользователей ТСД" нажмите кнопку "Обновить список сотрудников" на экране появятся все пользователи Моего Склада.

По умолчанию все сотрудники будут неактивными, то есть они не будут выгружаться в терминал сбора данных для работы на нем. Для того чтобы выгрузить и задать определенных сотрудников, чтобы они могли работать с терминалом сбора данных, нужно произвести настройки.

Выберите сотрудника и настройте его для работы с терминалом сбора данных.

Задать пароль, который будет вводить сотрудник на терминале сбора данных. Рекомендуем всегда задавать пароли, потому что сотрудники при авторизации на терминале сбора данных будут работать с документами и передавать эти данные в мой склад. Соответственно, если кто-то за кого-то будет авторизовываться в системе, вы никогда не узнаете, кто из сотрудников неправильно собрал тот или иной документ, выполнил то или иное действие на складе.

В настройках вы можете включить режим администратора ТСД. Это значит, что у сотрудника будет полный права и он сможет настраивать в терминале сбора данных программу DataMobile.

Режим правки на ТСД включает возможность изменять шаблоны документов и документы на ТСД.

Пользователь активен говорит о том, что этот пользователь может работать с ТСД и его данные будут выгружены для авторизации на ТСД.

Отправлять уведомления. Данный параметр говорит о том, что данному сотруднику можно отправлять уведомления в мой склад в виде постановки задачи в случае, когда что-то не выполнено в терминале сбора данных или произошла какая-то ошибка. Данному сотруднику будет отправлено уведомление в виде поставленной задачи. Например, если у вас по каким-то причинам перестал работать FTP сервер. Система определит это и отправит уведомления сотруднику, у которого стоит галочка отправлять уведомления. В моем складе появится задача о том, что есть проблемы с FTP сервером. Соответственно, сотрудник может отреагировать и решить этот вопрос.

Список пользователей ТСД

[ОБНОВИТЬ СПИСОК СОТРУДНИКОВ](#)

Фамилия	Имя	Телефон	Логин	Активен	Уведомления	Действие
Интегратор - МойСклад		+79100992490	admin@учет-org	×	×	
Denis	--		denis@учет-org	×	×	
Babushis	Vlad		bvv@учет-org	×	×	
Антон			test2@учет-org	×	×	
Мобильный	Сотрудник		m1@учет-org	×	×	
Гусев	Яков		y-gusev@учет-org	×	×	

После того, как вы провели все действия, которые показаны в пошаговой видеоинструкции, необходимо нажать на кнопку экспорт складов, экспорт ячеек, экспорт контрагентов и экспорт сотрудников в блоке "Настройки выгрузки справочников". После этого ЭДОК сформирует все необходимые данные и отправит их на все терминалы сбора данных. При установке чекбокса "Выгружать справочники автоматически" импорт справочников будет обновляться с указанной периодичностью. Если содержимое данных справочников в МС обновляется редко - можно обновлять их кнопкой по необходимости.

Терминалы сбора данных, подключившись к FTP, получают эти данные, обрабатывают их и все справочники появятся для работы в терминале сбора данных.

Настройки выгрузки справочников

Выгружать справочники автоматически

Периодичность выгрузки справочников в минутах

60



ЭКСПОРТ СКЛАДОВ

Не запускалось

ЭКСПОРТ ЯЧЕЕК

Не запускалось

ЭКСПОРТ КОНТРАГЕНТОВ

Не запускалось

ЭКСПОРТ СОТРУДНИКОВ

Не запускалось

В блоке "Настройки выгрузки номенклатуры", по аналогии с предыдущим пунктом, произвести экспорт номенклатуры и настроить автообновление. Указать нужные для работы с ТСД типы цен и склад по умолчанию для передачи остатков номенклатуры из Моего Склада в ТСД с DataMobile.

Выгрузка товаров из справочника номенклатуры МС в ТСД может производиться как автоматически, так и в ручном режиме при нажатии на кнопку "Экспорт товаров". Экспортируются все товары, включая модификации.

Настройки выгрузки номенклатуры

Выгружать товары автоматически

Периодичность выгрузки справочников в минутах

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ Не запускалось

Основной тип цен для выгрузки номенклатуры (по-умолчанию Закупочная цена)

Тип цены товара со скидкой

Дополнительные типы цен для выгрузки номенклатуры (не более 3-х)

Склады для передачи остатков в datamobile

После того, как вы выполнили все действия в программе ЭДОК, вам необходимо включить терминал сбора данных и войти в программу DataMobile. Во время входа вам будет предложено выбрать имя пользователя.

Если таких сотрудников у вас несколько, то вы выбираете свое имя в списке и нажимаете кнопку "Войти". Программа запросит пароль. После успешного ввода пароля, программа авторизует пользователя и откроет ему главный экран программы DataMobile.

На этом интеграция завершена и далее вам необходимо перейти в раздел настроек приложения ["Настройка" - "DATAMOBILE"](#)

Версия #7

Владислав Б. создал 2026-02-19 13:01:17 UTC

Владислав Б. обновил 2026-04-03 08:06:44 UTC